Outlook Expressメール設定方法 (IMAP_SSL有)

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているOutlook Expressでごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows XP のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。

gongo@mx1.tvt.ne.jp

- ① Outlook Expressを起動します。
- (1)画面左下の[スタート]ボタン>[すべてのプログラム]の順にクリックします。



(2) [Outlook Express]をクリックし、プログラムを起動します。




※初めて起動する場合、表示名の入力画面が表示されます。この場合には手順④から作業を行います。

② Outlook Express起動後、画面上部の[ツール]>[アカウント]の順にクリックします。




③ インターネットアカウント画面で、[メール]タブを開き、[追加]>[メール]の順にクリックします。




④ 表示名に任意の名前を入力し、**[次へ]**をクリックします。 ※送信先に設定した名前が表示されます。



- ⑤ インターネット電子メールアドレス画面でメールアドレスを入力し、**[次へ]**をクリックします。 会員証記載のメールアドレスを入力します。
 - ●入力例: gongo@mx1.tvt.ne.jp




⑥ 電子メールサーバー名画面でメールアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。



●設定情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
受信メールサーバーの種類	IMAP	
受信メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
送信メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp

⑦ インターネットメールログオン画面で設定情報を入力し、**[次へ]**をクリックします。 ※設定情報は下記表をご参照ください。



●設定情報

アカウント名	会員証記載のメールアドレスを入力します。
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。


⑧ 設定完了画面で、[完了]をクリックします。




⑨ インターネットアカウント画面で、設定を行ったアカウントを選択し、[プロパティ]をクリックします。



⑩ アカウントのプロパティ画面で[サーバー]タブを開き、画面最下部にある[このサーバーは 認証が必要]の項目にチェックします。



① アカウントのプロパティ画面で**[詳細設定]**タブを開き、各項目を設定し、**[OK]**で画面を閉じます。



●設定情報

送信メール (SMTP)	587
このサーバーはセキュリティで 保護された接続(SSL)が必要	チェックします。
受信メール (IMAP)	993
このサーバーはセキュリティで 保護された接続(SSL)が必要	チェックします。

② その他の画面を[閉じる]ボタンで閉じます。

以上で設定完了です。