Thunder Bird 45.5.0 設定方法

（IMAP_SSL）

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているThunder Bird 45.5.0でごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows 7 のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。

gongo@mx1.tvt.ne.jp

① 画面左下の[スタート]ボタン＞[すべてのプログラム]＞ [Mozilla Thunderbird]の順にクリックし、プログラムを起動します。

② 初回起動時には[Thunderbirdのご利用ありがとうございます]の画面が表示されるので、[メールアカウントを設定する]をクリックします。

※上記Thunderbirdのご利用ありがとうございますの画面が表示されない場合は、メイン画面の[メール]をクリックします。



③ メールアカウント設定画面が表示されますので、
各項目に入力し、**[続ける]**をクリックします。 ※設定情報は下記表をご参照ください。



●設定情報

あなたのお名前	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
メールアドレス	会員証記載のメールアドレスを入力します。
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。
パスワードを記憶する	チェックします。

④ 自動的にサーバー設定情報等が表示されますが、修正が必要となりますので画面下の**[手動設定]**をクリックします。

⑤ 送受信サーバの各項目を設定し、[完了]をクリックします。
※設定情報は下記表をご参照ください。



●受信サーバ情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
受信サーバ	IMAP	
サーバのホスト名	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート番号	993	
SSL	SSL/TLS	
認証方式	通常のパスワード認証	
ユーザ名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	

●送信サーバ情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
サーバのホスト名	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート番号	587	
SSL	STARTTLS	
認証方式	通常のパスワード認証	
ユーザ名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	

⑥ セキュリティ例外の追加画面が表示された場合は、**[次回以降にもこの例外を有効にする]**にチェックを入れ、**[セキュリティ例外を承認]**をクリックします。

以上で設定は完了です。