

Windows Live メール2012設定方法

(IMAP_SSL有)

・はじめに


本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているWindows Liveメールでごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows7のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。


`gongo@mx1.tvt.ne.jp`

① Windows Live メールを起動します。

(1) 画面左下の[スタート]ボタン>[すべてのプログラム]の順にクリックします。




(2) [Windows Live メール]をクリックし、プログラムを起動します。




※画面はWindows7での操作例となります。


- ② 画面上部の[メニュー]ボタン>[オプション]>[電子メールアカウント]の順にクリックします。



- ③ [追加]をクリックします。



- ④ [電子メールアカウント]を選択して[次へ]をクリックします。



- ⑤自分の電子メールアドレスを追加する画面で設定情報を入力し、**[次へ]**をクリックします。
 ※入力する設定情報の詳細については、下記の表を参照してください。

Windows Live メール

自分の電子メール アカウントを追加する

Windows Live IDをお持ちの場合はここでサインインしてください。
[Windows Live にサインイン](#)

電子メール アドレス:

新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら

パスワード:

☒ パスワードを保存する(B)

表示名:

☒ 手動でサーバー設定を構成する(C)

Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお使いになります。たとえば
 Hotmail
 Gmail
 などが利用可能です。

キャンセル **次へ**

●設定情報

電子メールアドレス	会員証記載のメールアドレスを入力します。
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。
表示名	任意の名前を入力します。(※設定した名前が送信先に表示されます)
手動でサーバー設定を構成する	チェックします。

⑥サーバー設定を構成画面で設定情報を入力し、[次へ]をクリックします。
 ※入力する設定情報の詳細については、下記の表を参照してください。


●受信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
サーバーの種類	IMAP	
サーバーのアドレス	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート	993	
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックします。	
ログオンユーザー名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	

●送信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
サーバーのアドレス	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート	587	
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックします。	
認証が必要	チェックします。	

⑦[完了]をクリックして画面を閉じます。



⑧ その他のウィンドウも[閉じる]をクリックして画面を閉じます。

以上で設定完了となります。