

Androidメール設定方法

(IMAP_SSL有)

・はじめに

本マニュアルは、Androidでごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、SONY製Xperia A(AndroidOS4.1.2)を使用し以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。

`gongo@mx1.tvt.ne.jp`

- ① アプリ一覧画面で**[Eメール]**をタップします。 ② メールアドレスとパスワードを入力し、**[次へ]**をタップします。 ③ **[IMAP]**を選択します。



- ④ 受信サーバー設定画面で、各設定項目を入力し、**[次へ]**をタップします。



●受信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
ユーザ名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。	
POP3サーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート	993	
セキュリティの種類	SSL/TLS（証明書をすべて承認）を選択します。	
IMAPパスのプレフィックス	設定しません。	


⑤ 送信サーバー設定画面で、各設定項目を入力し、**[次へ]**をタップします。



●送信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
SMTPサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート	587	
セキュリティの種類	STARTTLS (証明書をすべて承認) を選択します。	
ログインが必要	チェックします。	
ユーザ名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。	

⑥ 各項目を設定し、**[次へ]**を
タップします。
※お好みに応じて設定します。



⑦ 各項目を設定し、**[次へ]**を
タップします。
※あなたの名前に入力した内容は、
受信側に表示されます。



⑧ 設定が完了すると、メール
が表示されます。

