

# iPhone/iPadメール設定方法

(IMAP\_SSL有)

## ・はじめに

本マニュアルは、iPhone/ipadでごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。


本マニュアルでは、iPhone5(iOS7.0.2)を使用し以下のメールアドレスを設定する例を記載しています。

`gongo@mx1.tvt.ne.jp`

① ホーム画面より、**【設定】**をタップします。




② **【メール/連絡先/カレンダー】**をタップします。



③ **【アカウントを追加】**をタップします。



④ **【その他】**をタップします。



⑤ **【メールアカウントを追加】**をタップします。



⑥ 各設定項目を入力し**【次へ】**をタップします。



⑦ 各設定項目をそれぞれ入力し、**[次へ]**をタップします。

SoftBank 4G 12:42 94%

キャンセル 新規アカウント **次へ**

IMAP POP

名前 ごんごネット

メール gongo@mx1.tvt.ne.jp

説明

受信メールサーバ

ホスト名 auth.mx1.tvt.ne.jp

ユーザ名 gongo@mx1.tvt.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 auth.mx1.tvt.ne.jp

ユーザ名 gongo@mx1.tvt.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●

IMAPを選択します。

※⑥で入力した内容が自動的に表示されます。

●受信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
ホスト名	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ユーザ名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。	

●送信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
ホスト名	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ユーザ名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。	

- ⑧ 同期の設定を行います。  
[保存]をタップし設定完了となります。



● 設定項目

メール	[オン]に設定します。
メモ	[オフ]に設定します。

■ メールの確認方法

- ⑨ ホーム画面より[メール]をタップします。
- ⑩ アカウント名をタップすると、メールの一覧が表示されます。

