## Outlook Expressメール設定方法 (POP\_SSL&L)

## ・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているOutlook Expressで ごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows XP のパソコンを使用して以下のメールアドレスを 設定する例を記載しています。

gongo@mx1.tvt.ne.jp

Outlook Expressを起動します。

(1)画面左下の[スタート]ボタン > [すべてのプログラム]の順にクリックします。

Generat Explorer Internet Explorer Gutlook Express	<ul> <li>マイドキュメント</li> <li>マイビクチャ</li> <li>マイビクチャ</li> <li>マイシュークック</li> <li>マイコンピュータ</li> <li>マイネットワーク</li> <li>コントロール/はル(2)</li> <li>プログラムのアクセンと規定の段</li> <li>撮紙①</li> </ul>	
<u> </u>	<ul> <li>シリンタとFAX</li> <li>ヘルプとサポート(2)</li> <li>検索(3)</li> <li>ファイル名を指定して実行(8)_</li> <li>ログオフジョン(2)</li> </ul>	

(2) [Outlook Express]をクリックし、プログラムを起動します。



初めて起動する場合、表示名の入力画面が表示されます。この場合には手順から作業を行います。



Outlook Express起動後、画面上部の[ツール] > [アカウント]の順にクリックします。

インターネットアカウント画面で、**[メール]**タブを開き、 **[追加]** > **[メール]**の順にクリック します。

インターネット アカウ	21				
すべて メール ニュ	レース ディレクトリ サービス	1	<u>追加(A)</u>		!−,µ( <u>M</u> ).
アカウント	種類	接続	肖耶余([	2	ニュース( <u>N</u> ) ディレクトリ サービス( <u>D</u> )
			プロパティ	(P)	
			既定に設め	Ê(D)	
			インボート	Φ	
			エクスポー1	(D.,	
			順番の設定	E(S)	
			閉じる		

表示名に任意の名前を入力し、[次へ]をクリックします。 送信先に設定した名前が表示されます。

インターネット接続ウィザード		×
名前		K
電子メールを送信するとき ください。	に、名前が「送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力して	
表示名( <u>D</u> ):	ごんごネット 例:Taro Chofu	
	< 戻る(型) 次へ(型) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	IV I

インターネット電子メールアドレス画面でメールアドレスを入力し、[次へ]をクリックしま す。 会員証記載のメールアドレスを入力します。 ●入力例 : gongo@mx1.tvt.ne.jp

インターネット接続ウィザード		
インターネット電子メール アドレス		×/~
電子メールのアドレスは、ほか	のユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。	
電子メール アドレス(E):	gongo@mx1.tvt.ne.jp	
	例:t-chofu@microsoft.com	
	〈戻る(B) 次へ(N) > (キャ)	ンセル

電子メールサーバー名画面でメールアドレスを入力し、[次へ]をクリックします。

インターネット接続ウィザード	
電子メール サーバー名	×
受信メール サーバーの種類(S) POP3 🗸	
受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー型:	
auth.mx1.tvt.ne.jp	
SMTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。	
送信メール (SMTP) サーバー( <u>O</u> ):	
auth.mx1.tvt.ne.jp	
〈戻る(B) 次へ(N) >	キャンセル

## 設定情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
受信メールサーバーの種類	POP3	
受信メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
送信メールサーバー	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp

インターネットメールログオン画面で設定情報を入力し、[次へ]をクリックします。 設定情報は下記表をご参照ください。

インターネット接続ウィザード		
インターネット メール ログ	オン	K
インターネット サービス プ	ロバイダから提供されたアカウント名およびパスワードを入力してください。	
アカウント名( <u>A</u> ):	gongo@mx1.tvt.ne.jp	
パスワード( <u>P</u> ):		
メール アカウントにアクセスマ ード認証 (SPA) を必要とし をオンにしてください。 □ セキュリティで保護された	■ハック 「ビスボドチョン型」 おるときに、インターネット サービス プロバイダがセキュリティで(呆護されたパスワ している場合は [セキュリティで(呆護されたパスワード認証(SPA)を使用する] ニパスワード認証(SPA)を使用する(S)	
	( 戻る(B) 次へ(M) > ( キャンセ)	JU )

## 設定情報

アカウント名	会員証記載のメールアドレスを入力します。
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。

設定完了画面で、[**完了**]をクリックします。

インターネット接続ウィザード	
設定完了	ANK ANK
セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。 これらの設定を保存するには、[完了] をクリックしてください。	
〈戻る(B) 完了	キャンセル

インターネットアカウント画面で、設定を行ったアカウントを選択し、[**プロパティ**]をクリ ックします。

すべて メール ニュ	ース ディレクトリ サービス		<u>追加(A</u> )
アカウント	種類	接続	削除®
<mark>Pauth.mx1.tvt.ne</mark>	p メール (既定)	使用可能な接続	プロパティ( <u>P</u> )
			既定に設定(0)
			インポートの
			<u>エクスポート(E)</u> .
			順番の設定(S).

アカウントのプロパティ画面で**[サーバー**]タブを開き、 画面最下部にある**[このサーバーは 認証が必要]**の項目にチェックします。

😪 auth.mx1.tvt.ne.jp のプロパティ 🛛 ? 🔀		
全般 サ	ーバー 接続 1	2キュリティ 詳細設定
サーバー	情幸侃	
受信>	メール サーバーの種	類( <u>M</u> ): POP3
受信>	メール (POP3)①:	auth.mx1.tvt.ne.jp
送信>	↓ール (SMTP)( <u>U</u> ):	auth.mx1.tvt.ne.jp
受信メー	ルサーバー ー	
アカウミ	ント名( <u>C</u> ):	gongo@mx1.tvt.ne.jp
パスワ	<sup>κ</sup> ( <u>P</u> ):	*****
□ セ: 送信メー <b>図</b> この	キュリティで保護され ル サーバー ー Dサーバー(は認証が	<ul> <li>✓パスワードを保存する(W)</li> <li>たパスワード認証でログオンする(S)</li> <li>必要(V)</li> <li>設定(E)</li> </ul>
	C	OK キャンセル 適用( <u>A</u> )

アカウントのプロパティ画面で[**詳細設定**]タブを開き、各項目を設定し、[OK]で画面を閉 じます。

😤 auth.mx1.tvt.ne.jp のプロパティ 🛛 💽 🔀
全般 サーバー 接続 セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)(Q): 587 既定値を使用(U)
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(@)
受信メール (POP3)型: 110
□このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(©)
サーバーのタイムアウト
短い 🧊 長い 1分
送信
□ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B)
60 KB
配信
□サーバー(こメッセージのコピーを置く(1)
□サーバーから削除する(R) 5 章 日後
□ 頂明除済みアイテム]を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK 「キャンセル」 適用( <u>A</u> )

設定情報

送信メール (SMTP)	587
このサーバーはセキュリティで 保護された接続(SSL)が必要	チェックしません。
受信メール(POP)	110
このサーバーはセキュリティで 保護された接続(SSL)が必要	チェックしません。

その他の画面を[閉じる]ボタンで閉じます。

以上で設定完了です。