Windows Live メール2012設定方法 (POP_SSLなし)

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているWindows Liveメールでごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows7のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定 する例を記載しています。

gongo@mx1.tvt.ne.jp

- ① Windows Live メールを起動します。
- (1) 画面左下の[スタート]ボタン>[すべてのプログラム]の順にクリックします。



(2) [Windows Live メール]をクリックし、プログラムを起動します。



※画面はWindows7での操作例となります。

② 画面上部の[メニュー]ボタン>[オプション]>[電子メールアカウント]の順にクリックします。

🛃 🏊 📑 📑 🚽 クイック:	分類 - Windows Live メール
新規作成(N)	→ X-ル(M)
保存(<u>S</u>)	@ 電子メール アカウント(E)
ED局(<u>P</u>)	
xッセージのインボート(<u>I</u>)	∑ 7-⊧(<u>E)</u>
■ 「「「「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」	;) , (5) セキュリティのオプション(<u>5</u>)
オプション(<u>0</u>)	2
() バージョン情報(日)	
No. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	

③ [追加]をクリックします。



④ [電子メールアカウント]を選択して[次へ]をクリックします。

アカウントの適加	
アカウントの種類の選択	
コロリタンガンドの理味を達またしてくたさい。 電子メール アカウント ディースグループ アカウント ディレクトリ サービス アカウント	
友へ(N)	キャンセル

⑤自分の電子メールアカウントを追加する画面で設定情報を入力し、[次へ]をクリックします。 ※入力する設定情報の詳細については、下記の表を参照してください。

i Windows Live メール	■X■
 □ ノノジュ信 J × ハア アバン Windows Live ID をお持ちの場合はここで! Windows Live にサインイン 電子メール アドレス: gongo@mx1.tvt.ne.jp 新しく Windows Live メール アドレスを作成する方はこちら パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	アノト・センロンパトラ・ショ オインインしてください。 Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお 使いになれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。
	キャンセル 次へ

●設定情報

電子メールアドレス	会員証記載のメールアドレスを入力します。
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。
表示名	任意の名前を入力します。(※設定した名前が 送信先に表示されます)
手動でサーバー設定を構成する	チェックします。

⑥サーバー設定を構成画面で設定情報を入力し、[次へ]をクリックします。 ※入力する設定情報の詳細については、下記の表を参照してください。

📴 Windows Live メール	×
サーバー設定を構成 電子メール サーバーの設定がわからない場合に	s、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。
受信サーバー情報	送信サーバー情報
サーバーの種類:	サーバーのアドレス: ポート:
POP	auth.mx1.tvt.ne.jp 587
サーバーのアドレス:	□ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>R</u>)
auth.mx1.tvt.ne.jp	2110
	要(<u>R</u>)
次を使用して認証する:	
クリア テキスト	•
ログオン ユーザー名:	
gongo@mx1.tvt.ne.jp	
	Tryen Les Inn

●受信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が	@の右側が
	tvt.ne.jpのお客様	mx1.tvt.ne.jpのお客様
サーバーの種類	I	20P
サーバーのアドレス	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート		110
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェック	しません。
ログオンユーザー名	会員証記載のメール	アドレスを入力します。

●送信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tyt ne inのお客様	@の右側が mx1 tyt ne inのお客様
サーバーのアドレス	auth tyt ne in	auth mx1 tvt ne in
	aadii.eve.iie.jp	aadiiiii
ポート		587
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェック	しません。
認証が必要	チェッ	クします。

⑦[完了]をクリックします。



 ⑧ 続けて[アカウント]の画面で設定済のアカウントが表示されるので、 選択して[プロパティ]をクリックします。

メール	• (28tp/4)	
Mx1.tvt.ne (gongo) (既定のアカウント) gongo@mx1.tvt.ne.jp		
ディレクトリ サービス	▼ 創味(比)	6
	プロパティ()	2)
	既定に設定	(<u>D</u>)
	インポート(1)
	エクスポート())

⑨ [詳細設定]のタブをクリックして、[サーバーにメッセージのコピーを置く] のチェックを外します。

※2台以上のパソコンやスマートフォン等でメールを共有する場合は、このチェックは入れておきます。 なお、受信から180日を経過したメールはメールサーバーから自動的に削除されます。

는 Mx1.tvt.ne (gongo) ブロパティ
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定
サーバーのポート番号
送信メール (SMTP)(<u>O</u>): 587 既定値を使用(<u>U</u>)
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)
受信メール (POP3)(I): 110
□ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>C</u>)
サーバーのタイムアウト(I) 短い 一〇 長い 1分
送信 ⑦ 次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(<u>B</u>) 60
配信
☑ [ごみ箱]を空にしたら、サーバーから削除(M)
OK キャンセル 適用(<u>A</u>)

- ⑩ [OK]をクリックしてプロパティの画面を閉じます。
- ① その他のウィンドウも[閉じる]をクリックして画面を閉じます。

以上で設定完了となります。