Windows Live メール2012設定方法 (IMAP_SSLなし)

・はじめに

本マニュアルは、お使いのパソコンにインストールされているWindows Liveメー ルでごんごネットのメールの送受信をするための設定方法となります。

本マニュアルでは、Windows7のパソコンを使用して以下のメールアドレスを設定 する例を記載しています。

gongo@mx1.tvt.ne.jp

Windows Live メールを起動します。

(1) 画面左下の[スタート]ボタン>[すべてのプログラム]の順にクリックします。



(2) [Windows Live メール]をクリックし、プログラムを起動します。



画面はWindows7での操作例となります。

画面上部の[メニュー]ボタン > [オプション] > [電子メールアカウント]の順にクリックします。



[追加]をクリックします。



[電子メールアカウント]を選択して[次へ]をクリックします。

20021-045	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
アカウントの機論の違決 通知するアカウントの機能を選択していたい。	
₩7 <i>4~5</i> 7875+	1
ニュースガルーブ アカウント	
56771	
	RA(0) ##>0%

自分の電子メールアカウントを追加する画面で設定情報を入力し、[次へ]をクリックしま す。 入力する設定情報の詳細については、下記の表を参照してください。

などが パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	同用可能です。
---	---------

設定情報

電子メールアドレス	会員証記載のメールアドレスを入力します。
パスワード	会員証記載のメールパスワードを入力します。
パスワードを保存する	チェックします。
表示名	任意の名前を入力します。(設定した名前が 送信先に表示されます)
手動でサーバー設定を構成する	チェックします。

サーバー設定を構成画面で設定情報を入力し、[次へ]をクリックします。 入力する設定情報の詳細については、下記の表を参照してください。

受信サーバー情報	送信サーバー情報	
サーバーの種類:	サーバーのアドレス:	ボート:
IMAP	 auth.mocl.tvt.ne.jp 	587
autr.mx1.tvt.ne.jp [143 □ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(<u>B</u>) 次を使用して認証する: かJア テキスト Dグオン ユーザー名: gongo@mx1.tvt.ne.jp	•	

受信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tvt.ne.jpのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.jpのお客様
サーバーの種類	IMAP	
サーバーのアドレス	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート	143	
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックしません。	
ログオンユーザー名	会員証記載のメールアドレスを入力します。	

送信サーバー情報

電子メールアドレス	@の右側が tyt.ne.ipのお客様	@の右側が mx1.tvt.ne.ipのお客様
サーバーのアドレス	auth.tvt.ne.jp	auth.mx1.tvt.ne.jp
ポート	587	
セキュリティで保護された接続(SSL)が必要	チェックしません。	
認証が必要	チェックします。	

[完了]をクリックして画面を閉じます。



その他のウィンドウも[閉じる]をクリックして画面を閉じます。

以上で設定完了となります。